



INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS EM

OS X


(TESTADO EM YOSEMITE)

Antes de iniciar a instalação das impressoras, será necessário instalar as respetivas drivers.

- ✓ Carregar [Aqui](#) para realizar o download do ficheiro de Drivers ou ir ao Navegador de Internet (Exemplo: Safari) e colar o seguinte endereço http://downloads.canon.com/isg_public/UFR11_v10.06.00_Mac.zip



- ✓ Do lado direito, carregar no ícone das descargas e **fazer duplo clique em cima do ficheiro .dmg**



- ✓ Após o ficheiro abrir, **fazer duplo clique em cima do ficheiro .pkg**




- ✓ Continuar sempre com a instalação até a mesma estar concluída




Nota: Sem este procedimento não irá conseguir encontrar a impressora


1. No canto superior esquerdo, seleccionar “**Preferência do Sistema**”




2. Carregar na opção “**Impressão e Digitalização**”



3. Carregar no símbolo “ + ”




4. Pressionar a tecla “CTRL” e clicar em “Predefinição”, depois selecionar “Personalizar barra de ferramentas”




5. Arrastar o ícone “Avançadas” para a barra de ferramentas e carregar em “Terminado”



6. Após o passos anteriores realizados, carregar em “Avançadas”



7. No tipo, escolhe-se a opção “Windows printer via spoolss”.



8. Preencher os campos da seguinte forma:

URL: smb://esel-uniflow/CanonAR_CG (exemplo para as impressoras de corredor)


Nome: CanonAR_CG (exemplo para as impressoras de corredor)

Em: Opcional


Outras Impressoras:

- Impressoras Reprografia CG (smb://esel-uniflow/CG-Reprografia-Cores-c5045)
- Impressoras Reprografia AR (smb://esel-uniflow/AR –Reprografia –Cores)


Usar: Selecionar software...



9. Escrever o modelo da impressora que deseja instalar, neste caso, o modelo é “2020”, selecionar o modelo mais correto na lista e carregar em “OK”




10. Após ter tudo preenchido e o driver da impressora correto, carregar em “Adicionar”



11. Depois de ter tudo pronto, ao imprimir um ficheiro pela primeira vez, irá aparecer a janela de colocação de credenciais da ESEL.

O utilizador deverá preencher com os seu **utilizador(username)** seguindo de **@esel.pt** e a sua **Password** com que acede ao Email da ESEL/Campus



The image shows a dialog box titled '11' with a printer icon. The text reads: 'Digite o seu nome e palavra-passe para a impressora "CanonAR_CG".' Below this, there are two input fields: 'Nome:' containing 'utilizadoresel@esel.pt' and 'Palavra-passe:' containing five dots. A checkbox labeled 'Guardar palavra-passe no porta-chaves' is checked. At the bottom, there are 'Cancelar' and 'OK' buttons. A black arrow points to the 'Guardar palavra-passe no porta-chaves' checkbox.

Nota: Colocar (opcional) um visto em **"Guardar palavra-passe no porta-chaves"**, desta forma não será necessário a introdução novamente da password